



Dodatek

dla InsERT nexo

Instrukcja instalacji i konfiguracji

Wersja: 2.0.0.



„i-sys” Integracja Systemów Spółka z o.o., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa

Spis treści

1.	Informacje ogólne	3
1.1.	O programie	3
1.2.	Wymagania systemowe i sprzętowe	4
2.	Przygotowanie programu do pracy	5
2.1.	Instalacja programu	5
2.2.	Konfiguracja	8
2.2.1.	Połączenie	8
2.2.2.	Licencja programu	11
2.2.3.	Parametry ogólne	12
2.2.4.	Parametry dla Przesyłki DPD	14
2.2.5.	Ustawienia DPD	17
2.3.	Wygląd	19
2.4.	O programie	21
2.5.	Połącz/Rozłącz	21
3.	Funkcje programu	22
3.1.	Główne okno programu	22
3.2.	Pasek narzędzi	22
3.2.1.	Filtr zaawansowany	23
3.2.2.	Filtr	23
3.2.3.	Wyszukaj	23
3.2.4.	Ustawienia	23
3.2.5.	Formatowanie warunkowe	25
4.	Dodawanie nowej przesyłki	26
4.1.	Przesyłka bez wypełnionych danych	26
4.2.	Przesyłka na podstawie danych	28
4.3.	Przesyłki	28

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

System **i-Kurier** dedykowany jest dla firm korzystających z oprogramowania InsERT linii nexo, realizujących wysyłkę do klientów za pomocą firm kurierskich. Współpraca programu z firmami kurierskimi odbywa się za pomocą oprogramowania udostępnionego w formie serwisów on-line tzw. Web Serwisów i nie wymaga przygotowania żadnych plików pośrednich.

System umożliwia proste wybieranie dokumentów na podstawie których tworzone są przesyłki i drukowane są etykiety. Kryteria na podstawie których wybierane są dokumenty i sposób tworzenia przesyłek można dostosować do specyfiki firmy za pomocą dostępnych w programie parametrów i filtrów. Cały proces przygotowywania przesyłki odbywa się w sposób automatyczny, a dzięki dodatkowym parametrom można ustawić typowe wartości takie jak waga, wymiary paczki, typ opakowania, kwota ubezpieczenia, referencje lub opis. Na podstawie parametrów można także ustawić, czy przesyłka będzie realizowana za pobraniem i jaka będzie kwota pobrania. Możliwe jest także przygotowywanie przesyłek zagranicznych, a listę krajów do których będą wysyłane przesyłki można ustawić w programie.

Funkcjonalność:

- Obsługa wszystkich obecnie dostępnych rodzajów usług.
- Przesyłki krajowe i zagraniczne.
- Tworzenie listu przewozowego na podstawie dokumentu faktury sprzedaży, wydania zewnętrznego lub zamówienia od klienta.
- Tworzenie listu przewozowego na podstawie danych kartotekowych klienta, a także danych adresowych.
- Możliwość tworzenia listu przewozowego niepowiązanego z dokumentem lub klientem.
- Możliwość wydruku listu przewozowego na drukarce etykiet lub dowolnej innej drukarce.
- Możliwość tworzenia przesyłki z wielu dokumentów.
- Drukowanie zbiorczego dokumentu wydania przesyłek dla kuriera.
- Możliwość ponownego wydrukowania listu przewozowego np. w przypadku uszkodzenia etykiety podczas wydruku.
- Śledzenie statusu realizacji doręczenia przesyłki bezpośrednio w programie i w powiązaniu z dokumentem.

- Łatwe wyszukiwanie historii przesyłek oraz ich powiązań z klientem oraz dokumentami w systemie InsERT.

Korzyści:

- ✓ **Zwiększenie wydajności pracy** – dzięki automatycznemu pobieraniu danych z Subiekt nexo przygotowanie etykiet adresowych do przesyłek i wydrukowanie ich zabiera niezwykle mało czasu.
- ✓ **Podniesienie, jakości świadczonych usług** – program wzmocni obraz firmy, ponieważ przesyłka zawsze będzie docierać do właściwego odbiorcy i w możliwie najkrótszym czasie.
- ✓ **Szybkie i łatwe śledzenie statusu dostarczenia** – poprzez powiązanie numeru listu z dokumentem możemy bardzo szybko i w sposób jednoznaczny odszukać informacje o przesyłce bezpośrednio w programie.

1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe


Program posiada identyczne wymagania systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt nexo. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- **Subiekt nexo PRO (wersja 14.0.0 lub nowsza)**

2. Przygotowanie programu do pracy


2.1. Instalacja programu

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku **Setup_i-KurierDPDNexo.exe**. Po uruchomieniu instalatora (Rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalację wybranego programu lub ją przerwać.




(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi poprawność pakietu instalacyjnego oraz czy w systemie są wymagane komponenty a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).



(rys. 2) Proces instalacji

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).




(rys. 3) Konfiguracja instalacji programu

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 4).



(rys. 4) Zakonczenie instalacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



(rys. 5) ikona programu

2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:


- konfiguracja połączenia z bazą danych Subjekt nexo.
- wczytanie danych dotyczących licencji
- konfiguracja konta użytkowników DPD

Mamy także dodatkowo możliwość:

- ustalenia listy usług dostępnych dla serwisu DPD
- ustawienie parametrów
- zmianę wyglądu.


2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Połączenie** i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subjekt nexo (Rys. 6).




(rys. 6) Konfiguracja połączenia

W nowo otwartym oknie „Parametry połączenia do nexo” (Rys. 7) w sekcji **Informacje o serwerze SQL** należy wypełnić pole „Serwer” wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk .



(rys. 7) Parametry połączenia do nexo


W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję **Autentykacja Windows użytkownika serwera** (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połączenia dla podanych danych można sprawdzić wybierając **Sprawdź połączenie z serwerem SQL**. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.



(rys. 8) Autentykacja Windows

W sekcji **Informacje o podmiocie** z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować. Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się automatycznie z zalogowanym użytkownikiem Subiekt nexo Pro to

musimy zaznaczyć opcję **Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika** oraz dodatkowo wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na **Sprawdź logowanie do podmiotu**. (rys. 9).



(rys. 9) Informacje o podmiocie


UWAGA!!!

Podczas pierwszej konfiguracji programu wymagane jest użycie opcji **Nadpisz binaria**. Binaria to biblioteki DLL, które są wymagane do prawidłowego działania programu i muszą być zgodne z wersją Subiekt nexa. Stąd przy każdej aktualizacji systemu Subiekt nexa wymagane jest ponowne użycie tej opcji.

Zmiana podmiotu, aktualizacja Subiekta lub dodanie pól własnych także wymaga „Nadpisania Binariów”.

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.

Po zalogowaniu na dolnym pasku programu i-KurierDPD nexa pojawi się informacja na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz o zalogowanym użytkowniku. (Rys. 10).




(rys. 10) Stan połączenia

2.2.2. Licencja programu


Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Licencja**.

- **Wczytaj z pliku** – wczytuje licencje z pliku
- **Pobierz i wczytaj** – pobiera i wczytuje licencje z Internetu




(rys11) Licencja

Po wybraniu **Licencja -> Wczytaj z pliku** program spyta nas czy na pewno chcemy wczytać nową licencję i po potwierdzeniu przyciskiem **Tak** wczyta licencję



(rys. 12) Licencja

Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji **Licencja -> Pobierz i wczytaj**



(rys. 13) Licencja


Po wybraniu tej opcji zostanie pobrana przygotowana licencja do programu lub w przypadku nie wykupienia licencji zostanie wygenerowana i pobrana licencja demo.

Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych sytuacjach. Ograniczenia wersji demo to możliwość wysłania maksymalnie pięciu zamówień.

2.2.3. Parametry ogólne

W opcjach Parametrów mamy możliwość skonfigurowania ustawień, które zautomatyzują pracę programu oraz skróćą czas m.in. tworzenia nowej przesyłki, pobierania danych kartotekowych kontrahentów. Możemy także wybrać domyślne ustawienia pobierania dokumentów z Subiekta nexo. Parametry te zapisywane są niezależnie na każdej stacji dla każdego użytkownika Windows.




(rys. 14) Parametry

Parametry ogólne są podzielone na sekcje związane z:

- Ustawienia
- Użytkownicy
- Usługi

2.2.3.1. Ustawienia


W zakładce *Ustawienia* (rys. 15) użytkownik ma możliwość ustawienia automatycznego logowania przy stracie programu.



(rys. 15) Parametry ogólne Ustawienia

2.2.3.2. Użytkownicy


Parametry **Użytkownicy** służą do wprowadzenia danych logowania Web Api DPD (rys. 16).



(rys. 16) Parametry ogólne Użytkownicy

2.2.3.3. Usługi

Pozwala na zdefiniowania aktywnych usług DPD (Rys. 17). Jeśli korzystamy z jednej lub kilku usług kuriera to pozostałe możemy deaktywować i nie będą wtedy widoczne na liście wysyłania paczki.




Wartość	Nazwa	Aktyw...	Typ
STD	standard	☒	K
TIME0930	Doręczenie do godziny 9:30	☒	K
TIME1200	Doręczenie do godziny 12:00	☒	K
TIMEFIXED	DPD na godzinę	☒	K
B2C	Doręczenie B2C	☒	K
SATURDAY	Doręczenie paczki w sobotę	☒	K
INTER	standard	☒	Z

(rys. 17) Parametry ogólne Usługi

2.2.3.4. Parametry dla Przesyłki DPD

2.2.3.5. Dokumenty do wysyłki


W tej zakładce ustawiamy filtry dla dokumentów Subiekt nexo na podstawie których można zrobić przesyłkę.



(rys. 18) Dokumenty do wysyłki

2.2.3.6. Dane adresowe


Dane Adresowe umożliwiają ustalenie skąd będą pobierane do przesyłki dane adresowe i kontaktowe odbiorcy.



(rys. 19) Dane adresowe

2.2.3.7. Kryteria pobrania

W sekcji "Ustaw pobranie gdy" wybieramy kiedy kwota pobrania zostanie uzupełniona. W sekcji "Kwotę pobrania pobierz z" ustalamy z którego pola dokumentu zostanie pobrana kwota.




The screenshot shows a software window titled "Parametry dla przesyłki DPD" with a red close button. It has four tabs: "Dokumenty do wysyłki", "Dane adresowe", "Kryteria pobrania" (selected), and "Ini". The "Kryteria pobrania" tab contains two main sections:

- Ustaw pobranie gdy**: A group of radio buttons and input fields for setting when to collect payment.
 - ☒ Kwota do pobrania większa od 0
 - ☐ Kwota do zapłaty większa od 0
 - ☐ Kwota kredytu większa od 0
 - ☐ Kategoria: (dowolna) [dropdown]
 - ☐ Flaga: (dowolna) [dropdown]
 - ☐ Pole własne: [input] zawiera [input]
 - ☐ Uwagi zawiera [input]
 - ☐ Pozycja dokumentu zawiera towar/usługę o:
 - Symbolu: [input]
 - Nazwie: [input]
- Kwotę pobrania pobierz z**: A group of radio buttons and an input field for specifying the source of the payment amount.
 - ☒ Kwota pobrania
 - ☐ Kwota do zapłaty
 - ☐ Kwota kredytu
 - ☐ Pole własne: [input]

(rys. 20) Kryteria pobrania

2.2.3.8. Inne


W zakładce **Inne** możemy ustawić automatyczne uzupełnianie m.in. uwag, referencji do dokumentu i wagi paczki na podstawie kartotek asortymentu.



(rys. 21) Inne

2.2.3.9. Akcja

Tu ustalamy czy przy nadaniu paczki mają zostać zmienione jakieś pola dokumentu. Możemy ustawić zmianę kategorii, flagi lub wartość pola własnego.



(rys. 22) Akcja


2.2.4. Ustawienia DPD

2.2.4.1. Ogólne

Serwis – adres url webApi

URL_Sledzenia – adres url śledzenia przesyłek

Czy informować o numerze po rejestracji – czy po stworzeniu przesyłki wyświetlić potwierdzenie z numerem przesyłki.




(rys. 23) Ustawienia DPD – Ogólne

2.2.4.2. Wysyłający

Tutaj wprowadzamy dane wysyłającego i możemy ustawić go jako domyślnego nadawcę na dokumentach.


Numer FID jest numerem klienta DPD i należy go pobrać z pozostałymi danymi logowania ze strony DPD.



(rys. 24) Ustawienia DPD – Wysyłający

2.2.4.3. Paczki


Definiujemy domyślne ustawienia paczki, czyli czy paczka ma być automatycznie dodawana na formularzu wysyłki oraz domyślne wartości takie jak opis, waga i wymiary. (rys. 25)



(rys. 25) Ustawienia DPD – Paczki

2.2.4.4. Wydruk


Możliwość ustawienia automatycznych wydruków, jeśli chodzi o etykiety oraz potwierdzenia. W parametrach wydruku określamy format, ilość a także przypisujemy do danego typu wydruku drukarkę (rys. 26).



(rys. 26) Ustawienia DPD – Wydruki

2.2.4.5. Usługi

Określamy domyślny rodzaj usługi przy tworzeniu nowej przesyłki (rys. 27)



Ustawienia DPD

Ogólne Wysyłający Paczki Wydruki Usługi Referencje

☐ Przesyłka wartościowa Deklarowana wartość PLN

☐ Dokumenty zwrotne (ROD)

☐ Przesyłka zwrotna (CUD)

☐ Pobranie (COD)

☐ Do rąk własnych

☐ Przesyłka listowa (DOX)

☐ Adres prywatny


☐ Odbiór własny

(rys. 27) Ustawienia DPD – Usługi

2.3. Wygląd

Opcje **Wygląd** umożliwia zmianę schematu kolorystycznego aplikacji. Opcja jest dostępna z **Konfiguracja -> Wygląd -> styl** (rys. 28). Użytkownik ma 8 szablonów do dyspozycji:

- Windows 7
- Windows 8
- Metro
- Metro Blue
- Metro Touch
- Aqua
- Breeze
- Desert




(rys.28) Wygląd

2.4. O programie

Opcja ta jest dostępna w zakładce **Pomoc -> O programie** i służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu (rys. 29). Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora



(rys. 29) Informacje o programie


2.5. Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekt nexo – jeżeli nie mamy połączenia automatycznego lub rozłączania połączenia po zakończonej pracy.

3. Funkcje programu

3.1. Główne okno programu


W głównym oknie programu (rys. 30) znajduje się pasek narzędzi oraz tabela wysyłek, gdzie znajdziemy informacje odnośnie dokumentów na podstawie których mamy wygenerować przesyłki



(rys. 30) Główne okno programu

3.2. Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi (rys. 31) znajdują się filtry zaawansowane za pomocą których możemy wyselekcjonować interesujące nas przesyłki do wysłania, a także przycisk do tworzenia nowych przesyłek.




(rys. 31) Pasek narzędzi

Zakres wyświetlanych zleceń możemy ograniczać za pomocą daty z określeniem **od i do**. Wyświetlenie nastąpi po wciśnięciu „odśwież”. Mamy także możliwość ograniczania danych za pomocą filtrowania poszczególnych kolumn listy. Filtrowanie następuje po zaznaczeniu **Filtr**, a także skorzystania z **Filtrów zaawansowanych**.

3.2.1. Filtr zaawansowany

Filtr zaawansowany umożliwia nam ustawienie pobrania dokumentów do wysyłki z Subiekta, dzięki czemu możemy określić jaki typ lub kategoria dokumentu powinien być pobrany (rys. 32).



(rys. 32) Filtr do wysyłki

3.2.2. Filtr

Mamy możliwość włączenia szczegółowych filtrów dla każdej kolumny z tabeli za pomocą opcji **Filtr**. Filtry te pozwolą nam wybrać zlecenia w zależności od m.in. zwierania, równości, kończący się na zadanej wartości.

3.2.3. Wyszukaj


Opcja ta pozwala przeszukiwać wszystkie komórki w tabeli zawierające zadaną wartość.

3.2.4. Ustawienia

Ustawienia służą do dostosowywania wyświetlanych kolumn. Mamy możliwość:

- Wczytania - zapisanych przez nas wcześniej ustawień kolumn za pomocą „Zapisz”
- Zapisz – zapisanie wybranych przez nas kolumn, na których tylko chcemy pracować
- Domyślne – praca na wszystkich kolumnach


Widoczność kolumn można dostosować do własnych wymogów klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówki kolumn i wybierając opcje **Wybór kolumn** (rys. 33) lub/a następnie przeciągając dostępne kolumny z otwartego zasobnika. Dodatkowo mamy możliwość sortowania kolumn, przypięcia kolumn bądź dostosowania wyglądu kolumn do własnych potrzeb przy pomocy funkcji **Formatowania warunkowego**.



(rys. 33) Wybór kolumn

3.2.5. Formatowanie warunkowe

Program daje nam możliwość wykonania własnego formatowania tabel według własnych kryteriów. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu prawym guzikiem myszy na nagłówki kolumn i wybraniu opcji **Formatowanie warunkowe**. Otworzy się wtedy menedżer reguł formatowania warunkowego (rys 34).




(rys. 34) Formatowanie warunkowe

4. Dodawanie nowej przesyłki

4.1. Przesyłka bez wypełnionych danych

Dodanie nowej przesyłki dokonujemy z poziomu dwóch modułów **Do wysłania lub Klienci** za pomocą opcji **Akcja -> Dodaj przesyłkę**. Otworzy się wtedy okno naszego nowego zlecenia (rys. 35).



The screenshot shows a window titled "Wysyłka DPD" with a close button in the top right corner. The form is divided into several sections:

- Odbiorca:** Contains fields for "Nazwa firmy lub nazwisko:", "Adres:", "Kraj:" (with a dropdown menu showing "PL - Polska"), "Nazwisko osoby kontaktowej:", "Kod pocztowy:", "Miasto:", "Adres e-mail:", "Nr telefonu:", and "Wewn:". The DPD logo is visible in the top right of this section.
- Paczki i parametry:** Includes a table with columns: Lp, Zawartość, Waga, Wymiary, X, Y, Z. Below the table is a "Usługa:" dropdown menu set to "standard".
- Przesyłka wartościowa:** A checkbox option with a "Deklarowana wartość:" field set to "0,00" and a currency dropdown set to "PLN".
- Przesyłka zwrotna (CUD):** A checkbox option.
- Pobranie (COD):** A checkbox option with a "Kwota pobrania:" field set to "0,00".
- Przesyłka listowa (DOX):** A checkbox option.
- Do rąk własnych:** A checkbox option.
- Odbiór własny:** A checkbox option.
- Adres prywatny:** A checkbox option.
- Numer referencyjne i płatnik:** Contains three input fields for "Numer referencyjny 1:", "Numer referencyjny 2:", and "Numer referencyjny 3:". To the right, there are radio buttons for "Obciąż kosztami wysyłki" (selected: "Wysyłającego", others: "Odbierającego", "Inny"). Below these are input fields for "Numer (płatnika) klienta w DPD:" and "Kod pocztowy płatnika:".
- Footer:** A dropdown menu showing "Szef (1)" and two buttons: "Wysyłający" and "Wyslij".


(rys.35) wysyłka kuriera DPD

Formularz do wysyłki możemy podzielić na:

1. **Odbiorca** – mamy możliwość wypełnienia danych ręcznie lub zostaną one wypełnione automatycznie na podstawie danych z dokumentu z Subjekt nexo.

2. **Paczki i parametry** – dane dotyczące referencji oraz wagi zostaną automatycznie przeniesione z parametrów jeśli zostały określone lub mamy możliwość uzupełnienia tych pól ręcznie. Dodatkowo określamy rodzaj usługi kurierskiej.
3. **Numer referencyjny i Płatnik** – dane dotyczące referencji oraz strony obciążonej kosztami wysyłki

Po wypełnieniu oraz zapisaniu przesyłki do wysłania pojawi nam się komunikat z zapytaniem, czy mam wydrukować etykietę (rys. 36).



(rys. 36) Wydruk etykiety

Po wybraniu **TAK** etykieta zostanie wysłana na drukarkę i pojawi nam się podgląd etykiety (rys. 37).

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-274 przy ul. Minskiej 15, w celu i zakresie wskazanym na stronie internetowej: www.dpd.com.pl			
Salon kosmetyczny BEAUTY 26-900 665-54-44		NADAWCA Biurokrowa 28/3 PL-26900 Wroclaw Tel.: 34-65-89	
Wrzosowa 45 PL-26900 Hrubieszów		Adres docelowy Firma przykrośowa systemu Inse	
WZ 1/2015 FS 1/5F/2015	PACZKA: 1/1 WAGA: 3,00 kg	Odcisk nr 1342 N-1485 DPD Polska Sp. z o.o. ul. Samorządowa 8 PL-26-800 Radom Tel.: +48 801 400373 / +48 22 5775555	
26-900			




(rys. 37) Przykładowa etykieta

4.2. Przesyłka na podstawie danych

Program umożliwia utworzenia przesyłki na podstawie dokumentu sprzedaży lub danych Klienta, które uzupełniają się automatycznie wybierając **Akcja -> Wyślij na zaznaczone**. Funkcja ta jest dostępna z zakładki **Do wysłania** oraz **Klienci**. Wybranie tej akcji spowoduje wypełnienie danych adresowych na podstawie dokumentów które zaznaczyliśmy lub klienta wybranego z listy klientów. Zaznaczone przesyłki są grupowane i dzięki temu możliwe jest wygenerowanie jednej przesyłki do wielu dokumentów.


4.3. Przesyłki

W zakładce **Przesyłki** znajdziemy informacje dotyczące przygotowanych paczek do wysyłki. (rys. 38).



(rys. 38) Przesyłki

W pasku narzędzi oprócz standardowych opcji pod guzikiem **Akcja** znajduje się możliwość drukowania etykiet, potwierdzeń nadania przesyłki czy też śledzenia przesyłki (rys. 39).



(rys. 39) Akcje

Śledzenie przesyłki odbywa się na zasadzie wybrania przesyłki i wybraniu operacji **Śledź**. W dodatkowym oknie dostaniemy informacje zwrotną z serwisu odnośnie tego gdzie znajduje się dana przesyłka (rys. 40).

Śledzenie

Numer przesyłki

Data nadania: 2015-11-09

Rodzaj przesyłki: List polecony priorytetowy

Kraj nadania: Polska

Kraj przeznaczenia: Niemcy

Urząd nadania: UP Legionowo

Masa: 0.14 kg

Status przesyłki:

Nazwa zdarzenia	Data i czas	Jednostka pocztowa
Nadanie przesyłki	2015-11-09 14:48	UP
Wysłanie przesyłki z Polski	2015-11-10 02:29	
Przyjęcie przesyłki	2015-11-11 08:04	
Zwolnienie przesyłki przez urząd celny	2015-11-11 17:20	
Rejestracja przesyłki w urzędzie doręczenia	2015-11-12 04:17	
Doręczenie przesyłki	2015-11-12 16:21	

(rys. 40) Śledzenie